

AKTUELLE INFORMATION ZUR CORONA VIRUS-PCR

20. März 2020

Grundsätzliche Voraussetzungen für Kassenpatienten (Ausnahmekennziffer 32006)!

**Ärzte geben bitte bei allen Fällen unbedingt die GOP 88240 an.
Diese ist wichtig, damit die Behandlungskosten erstattet werden.**

Vorbereitung:

- Bitte das Muster 10 mit den dementsprechenden Patientendaten **inkl. der aktuellen Telefonnummer**, Arzt oder Patient zur Benachrichtigung, Diagnose und der Anforderung ausfüllen. Corona und Influenza können aus einem Abstrich untersucht werden!
- Beschriftung des Abstrichsystems mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum des Patienten und dem Entnahmeort (Nasopharyngeal- / Oropharyngealabstrich)

Bitte verwenden Sie ausschließlich trockene Abstrichtupfer! (ohne Transportmedium)
Sputumröhrchen, wenn der Patient expektorieren kann!

Durchführung vom Abstrich:

- Nehmen Sie den trockenen Tupfer und führen ihn oropharyngeal oder nasopharyngeal bis an die hintere Pharynxschleimhaut ein. **Lassen Sie den Patienten vor einem Nasopharyngeal-abstrich einmalig schnäuzen, um Schleim aus der Nase zu entfernen!**
- Drehen Sie den Tupfer einige Male um die eigene Achse, um das Sekret von der Schleimhaut auf den Tupfer aufzubringen.
- Anschließend den Abstrich/das Sputumröhrchen sowie den Muster 10-Schein in eine separate Labortüte und in die geforderte Umhüllung nach UN 3372 verpacken. Die Probe wird von Montag bis Freitag von unseren Laborfahrern abgeholt.

Sollten Sie Rückfragen haben, so steht Ihnen unsere Praxisbetreuung gerne unter der Rufnummer (0)331 28095-63 zur Verfügung.

→ **Auf der Homepage www.imd-potsdam.de werden morgens und mittags die Informationen aktualisiert! Die Homepage des Robert Koch Instituts können Sie unter www.rki.de/ncov aufrufen.**

Ihr IMD Labor Potsdam – Praxisbetreuung